

# Die Reaktionswärme

## Einleitung

Über die Wärmekapazität kann man die Wärmemenge  $Q$  in einem System direkt und unkompliziert berechnen. Bei vielen chemischen Reaktionen wird Wärme frei. Nutzt man diese Wärme zur Temperaturerhöhung eines Mediums, z.B. Wasser, lässt sich die über Veränderung der Temperatur des Wassers die Wärmemenge ermitteln, die bei einer Reaktion frei wird. Dazu nutzt man spezielle Gefäße, die besonders gegen die Umgebung isoliert sind, damit möglichst viel von der Reaktionswärme auf das aufnehmende Medium (meist Wasser) übergeht und die Wärmeverluste gering bleiben. Man nennt diese Aufbauten Kalorimeter.

## Messung mit Kalorimetern

### Warum heißt das Kalorimeter Kalorimeter?

Wärmemenge werden in der Einheit Joule [J] bestimmt. Früher war die Einheit Kalorie [cal] gebräuchlich, die in Bezug auf den Energiegehalt von Lebensmitteln ja immer noch verwendet wird. Dabei gilt:




$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$$

Ein Joule oder eine Kalorie ist die Wärmemenge  $Q$ , die erforderlich ist, um 1g Wasser um 1K zu erwärmen. Da die Kalorie historisch unterschiedlich definiert war, hat man sich 1948 weltweit auf das Joule mit einem weltweit einheitlichen Umrechnungsfaktor verständigt.

Eigentlich müsste daher das Kalorimeter heutzutage eher „Joulemeter“ heißen.

## Aufbau eines einfachen Kalorimeters

Eine bekannte Masse an Wasser befindet sich in einem Isolierfaß, welches den Wärmeaustausch zu den Seiten hin erschwert. Die Temperatur des Wassers lässt sich über ein Thermometer bestimmen. Das Wasser lässt sich mit Hilfe eines Magnetrührers rühren. In das Wasser taucht ein Reagenzglas mit einem Reaktionsgemisch, welches bei einer Reaktion Wärme freisetzt - etwa eine saure Lösung, zu der eine basische Lösung gegeben wird, wobei eine Freisetzung von Neutralisationswärme erfolgt.



## Durchführung

1. Man gibt eine definierte Masse  $m$  an Wasser in das Kalorimeter
2. Man beginnt zu rühren und misst die Anfangstemperatur  $T_A$  des Wassers
3. Man lässt das Reagenzglas mit der sauren Lösung eintauchen
4. Man gibt rasch die basische Lösung hinzu
5. Man bestimmt die Endtemperatur  $T_E$ , indem man so lange wartet, bis die Temperatur des Wassers nicht weiter steigt

## Auswertung

Mit  $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$  lässt sich nun die Wärmemenge  $Q$  berechnen. Die noch fehlende Wärmekapazität des Wassers  $c$  lässt sich nachschlagen.  $\Delta T$  setzt sich wie folgt zusammen:  $\Delta T = T_E - T_A$

Damit ist bekannt, welche Wärmemenge bei der jeweils durchgeführten Reaktion freigesetzt ist.

## Anwendung



### Beispielreaktion

3,2g Schwefel werden in einer Reibschale mit einem Mörser mit 5,6g Eisen verrieben. Das Reaktionsgemisch wird in ein Reagenzglas gefüllt. Dieses taucht in ein Kalorimeter mit 200g Wasser. Die Anfangstemperatur beträgt 20°C. Das Gemisch wird mit einem glühenden Eisendraht zur Reaktion gebracht. Das Thermometer steigt bei einer Temperatur von 32°C nicht weiter.



\$\$\rightleftharpoons\$\$

1. Welche Wärmemenge  $Q$  wird frei?
2. Welche Wärmemenge  $Q$  würde bezogen auf ein Mol gebildetes Eisen(II)-Sulfid frei?

## Lösung

### Ansatz

#### Gegeben:

- Wärmekapazität von Wasser bei 20°C/1013hPa  $c$ :  $4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
- Temperaturdifferenz  $\Delta T$ :  $32^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 12^\circ\text{C}$  - entspricht einer Differenz von **12K**
- Masse  $m$  des Wassers: **0,2kg**

#### Allgemein gilt:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

#### Einsetzen:

$$Q = 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 0,2\text{kg} \cdot 12\text{K} \approx 10\text{kJ}$$

#### Ergebnis

Bei der Reaktion wird eine Wärmemenge  $Q$  von 10kJ frei.

## Fehler bei der Bestimmung der Wärmemenge

From:

<https://schule.riecken.de/> - Unterrichtswiki

Permanent link:

<https://schule.riecken.de/doku.php?id=chemie:energetik:reaktionswaerme&rev=1761126092>

Last update: 2025/10/22 09:41

